



Хэрэглэгчийн гарын авлага

Имэйлээ хэрхэн компьютер дээрээ татаж авах вэ?




Дэлгэцэнд Outlook програмын эхлэл хуудас харагдаж байна. Эхлэл хуудас нь Outlook програмын хувилбар бүрт ижил байна. Next товчийг дарна.

Yes гэж сонгоод Next дарна.


Outlook програмын хувилбараас хамаарч дараах хэсэгт багахан ялгаатай байдаг. Үүнийг тус бүрд нь харуулъя:


1. **Outlook 2007 ба 2010 хувилбарын хувьд**
Серверийн тохиргоог гараар тохируулах сонголтыг чагтлаад Next ийг дарна.
Internet email гэж сонгоод Next товчийг дарна.



2. **Outlook 2013 ба 2016 хувилбарын хувьд:**

Серверийн тохиргоог гараар тохируулах сонголтыг чагтлаад Next ийг дарна.





Үүнээс цааших тохиргоо хувилбаруудад ижил байна.

Имэйл хаягаа тохируулах үндсэн цонх дэлгэцэнд харагдаж байна.

1. Эхлээд нэрээ бичье. Энэ нэр таны илгээж байгаа имэйл дээр харагдах юм. Имэйл хаягаа бичнэ.
2. Account-ийн төрөл дээр POP болон IMAP гэсэн 2 сонголт байдаг.

POP тохиргоотой үед Outlook програм нь серверийн зөвхөн Inbox хавтастай харьцаж, Inbox хавтас дах мэйлүүдийг компьютерт татаж аваад сервер дээр устгадаг. Outlook програмаас илгээсэн бүх имэйл компьютер дээр хадгалагдаж байдаг. Сервер дээр хадгалагддаггүй. Таны мэйлбокс буюу имэйлийн багтаамж дүүрсэн үед энэ тохиргоог ашиглана.

Харин IMAP тохиргоотой үед Outlook програм серверийн бүх хавтастай харилцдаг. Outlook дээрх имэйл унших, зөөх, устгах, илгээх зэрэг бүх үйлдлүүд вэбмэйл болон сервер дээр давхар хийгдэж байдаг. Хэрэв та имэйлээ гар утас, таблет, компьютерийн аль алинаас нь шалгадаг бол эдгээр төхөөрөмж дээр мэйл хаягаа IMAP-аар тохируулж ашиглаарай.

Outlook дээр имэйл хаягийг POP-аар тохируулж үзэцгээе. Аккаунтын төрөл хэсэгт POP-ийг сонгоно.

Add Account

POP and IMAP Account Settings
Enter the mail server settings for your account.

User Information
Your Name: info of magicnet.mn
Email Address: info@magicnet.mn

Server Information
Account Type: POP3
Incoming mail server:
Outgoing mail server (SMTP):

Logon Information
User Name: info@magicnet.mn
Password:
☒ Remember password
☐ Require logon using Secure Password Authentication (SPA)

Test Account Settings
We recommend that you test your account to ensure that the entries are correct.
Test Account Settings ...
☒ Automatically test account settings when Next is clicked

Deliver new messages to:
☒ New Outlook Data File
☐ Existing Outlook Data File
Browse
More Settings ...

< Back Next > Cancel

Incoming mail сервер хэсэгт өөрийн ашиглаж байгаа POP холболт үүсгэх серверийн нэрийг бичнэ.

Windows dos цонхыг нээж ямар серверийн нэр бичихээ харцгаая. ping командыг бичээд POP. гээд өөрийн домэйн нэрээ бичээрэй. Харин миний хувьд test.mn гэж бичлээ.

keyboard ний enter товчийг дарна.

test.mn домэйн нэрний хувьд дэлгэцэнд харагдаж байгаа энэ нэр нь POP серверийн нэр юм. Харин та Pinging гэдэг үгний ард ямар нэр гарч ирсэн тухайн нэрээ incoming mail server хэсэгт бичиж өгөөрэй.

```
Command Prompt
(c) 2020 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\dashn>ping pop.magicnet.mn

Pinging us2.pop.mailhostbox.com [208.91.198.215] with 32 bytes of data:
Reply from 208.91.198.215: bytes=32 time=251ms TTL=44
Reply from 208.91.198.215: bytes=32 time=251ms TTL=44
Reply from 208.91.198.215: bytes=32 time=251ms TTL=44
Reply from 208.91.198.215: bytes=32 time=251ms TTL=44

Ping statistics for 208.91.198.215:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 251ms, Maximum = 251ms, Average = 251ms
```

Add Account

POP and IMAP Account Settings
Enter the mail server settings for your account.

User Information
Your Name: info of magicnet.mn
Email Address: info@magicnet.mn

Server Information
Account Type: POP3
Incoming mail server: us2.pop.mailhostbox.com
Outgoing mail server (SMTP):

Logon Information
User Name: info@magicnet.mn
Password:
☒ Remember password
☐ Require logon using Secure Password Authentication (SPA)

Test Account Settings
We recommend that you test your account to ensure that the entries are correct.
Test Account Settings ...
☒ Automatically test account settings when Next is clicked

Deliver new messages to:
☒ New Outlook Data File
☐ Existing Outlook Data File
Browse

More Settings ...

< Back Next > Cancel

Outgoing mail server хэсэгт өөрийн ашиглаж байгаа SMTP холболт үүсгэх серверийн нэрийг бичнэ.
Windows dos цонхоо ахин нээж ямар серверийн нэр бичихээ харцгаая.
ping командыг бичээд SMTP. гээд өөрийн домэйн нэрээ бичээрэй. Харин миний хувьд test.mn гэж бичлээ.
keyboard ний enter товчийг дарна.
test.mn домэйн нэрний хувьд дэлгэцэнд харагдаж байгаа энэ нэр нь SMTP серверийн нэр юм. Харин та Pinging гэдэг үгний ард ямар нэр гарж ирсэн тухайн нэрээ outgoing mail server хэсэгт бичиж өгөөрэй.

Add Account

POP and IMAP Account Settings
Enter the mail server settings for your account.

User Information
Your Name: info of magicnet.mn
Email Address: info@magicnet.mn

Server Information
Account Type: POP3
Incoming mail server: us2.pop.mailhostbox.com
Outgoing mail server (SMTP): us2.smtp.mailhostbox.com

Logon Information
User Name: info@magicnet.mn
Password:
☒ Remember password
☐ Require logon using Secure Password Authentication (SPA)

Test Account Settings
We recommend that you test your account to ensure that the entries are correct.
Test Account Settings ...
☒ Automatically test account settings when Next is clicked

Deliver new messages to:
☒ New Outlook Data File
☐ Existing Outlook Data File
Browse

More Settings ...

< Back Next > Cancel

Username дээр имэйл хаягаа бүтнээр нь бичнэ
Password хэсэгт имэйл хаягынхаа нууц үгийг бичнэ.
Ингээд more settings товчийг дарж бусад тохиргоог
гүйцэтгэе.

Add Account

POP and IMAP Account Settings
Enter the mail server settings for your account.

User Information
Your Name: info of magicnet.mn
Email Address: info@magicnet.mn

Server Information
Account Type: POP3
Incoming mail server: us2.pop.mailhostbox.com
Outgoing mail server (SMTP): us2.smtp.mailhostbox.com

Logon Information
User Name: info@magicnet.mn
Password: *****
☒ Remember password
☐ Require logon using Secure Password Authentication (SPA)

Test Account Settings
We recommend that you test your account to ensure that the entries are correct.
Test Account Settings ...
☒ Automatically test account settings when Next is clicked

Deliver new messages to:
☒ New Outlook Data File
☐ Existing Outlook Data File
Browse

More Settings ...

< Back Next > Cancel

Add Account

POP and IMAP Account Settings
Enter the mail server settings for your account.

User Information
Your Name: info of magicnet.mn
Email Address: info@magicnet.mn

Server Information
Account Type: POP3
Incoming mail server: us2.pop.mailhostbox.com
Outgoing mail server (SMTP): us2.smtp.mailhostbox.com

Logon Information
User Name: info@magicnet.mn
Password: *****
☒ Remember password
☐ Require logon using Secure Password Authentication (SPA)

Internet E-mail Settings
General Outgoing Server Advanced
☒ My outgoing server (SMTP) requires authentication
☒ Use same settings as my incoming mail server
☐ Log on using
User Name: Password: Remember password
☐ Require Secure Password Authentication (SPA)
☐ Log on to incoming mail server before sending mail

OK Cancel

< Back Next > Cancel

outgoing server таб дээр дарна
SMTP сервер баталгаажуулалт шаардана гэсэн хэсгийг
чагтлана.
“мэйл хүлээн авах серверийн тохиргоотой ижил тохиргоог
ашиглана” гэсэн хэсэг мөн адил чагтлагдсан байна.


Advanced таб дээр дарна.

Incoming mail server хэсгийн портын дугаарыг 995 болгоно.
энэ сервер SSL холболтыг шаардана гэсэн хэсгийг чагтлана.
Outgoing mail server хэсгийн encrypte холболтын төрлийг TLS гэж сонгоно

имэйл илгээх сервертэй холбогдох портын дугаарыг 587 болгоно

Delivery буюу дамжуулах хэсэгт байгаа "сервер дээр имэйлийн хуулбарыг үлдээх" гэсэн хэсгийг чагтлахгүй орхино.

ОК товчийг дарж тохиргоогоо хадгална.



Имэйлийн тохиргоог турших товчийг дарж имэйл хаягаа имэйл илгээх болон хүлээн авах сервертэйгээ холбогдож байгаа эсэхийг шалгана.